


X-Lite softphone ашиглах заавар

X-Lite softphone-г http://ip.skyzone.mn/nn_downloads.htm хаягаар орж үнэ төлбөргүйгээр татан авч ашиглах боломжтой.

Xlite Softphone –ий программыг Windows, Macintosh, Linux үйлдлийн систем бүхий компьютертэй хэрэглэгчид ашиглах боломжтой бөгөөд уг программыг дээрх хаягаас татан авч суулгаад программыг эхлүүлсний дараа дараах цонх гарч ирнэ.



Хэрэглэгчийн тохиргоог хийхдээ **Go to Account Settings** хэсэгт дарахад гарч ирэх цонхондөөрийн хэрэглэгчийн мэдээллийн оруулж хараглана.

AccountName: Утасны дугаараа оруулна.

User ID: Утасны дугаараа оруулна.


Domain: 202.55.178.36 гэсэн серверийн хаягийг оруулна эсвэл ip.skytel.mn гэсэн домайн хаягийг оруулна.

Password: PIN –ээ оруулна.

Authorization name: Утасны дугаараа оруулна.

Бусад тохиргоог өөрчлөх шаардлагагүй.


Хэрэглэгч PIN код, утасны дугаар, серверийн IP хаяг зэргийн аль нэгийг буруу оруулсан тохиолдолд REGISTRATION хийгдэхгүй бөгөөд Available гэж гарахгүй, улмаар ямарч дуудлага хийж чадахгүй тул уг мэдээллүүдээ үнэн зөв оруулна уу.



Хэрэв та PIN кодоо мэдэхгүй байгаа бол ip.skyzone.mn сайтад Хэрэглэгчийн нэр нууц үгээ оруулан холбогдон мэдэж авах боломжтой. Өөрийн дансанд холбогдсон тохиолдолд PIN код дараах байдлаар харагдана.



Хэрэв та үнэн зөв мэдээлэл оруулсан бол X-Lite softphone-н цонх дараах байдлаар харагдана.



Дуудлага хийх: X-Lite softphone-г ашиглан IP дугаараасаа дуудлага хийхийн тулд доорх тодруулсан хэсэгт залгах дугаараа оруулан дуудлага хийх товчийг дарна.

